
Parámetros de cierre de caja

Descripción

La configuración de los parámetros de cierre de caja se utiliza al momento de transferir los valores desde las cajas, durante el proceso de cierre.

Para ello debe definir ciertos parámetros de acuerdo a las siguientes consideraciones:

Cierre de caja

Diferencia de caja

En la solapa Cierre de caja seleccione la opción correspondiente en Tipo de comprobante para diferencia de caja. Este comprobante se utilizará cuando exista una diferencia entre el saldo registrado por el sistema y el informado por el usuario, en el arqueo de caja cuando se realiza un cierre ciego.

Para completar este valor, podrá seleccionar entre aquellos comprobantes que sean de clase 7. Para más información consulte [Tipos de comprobante](#).

En esta solapa también debe seleccionar una cuenta principal donde se registrará esta diferencia de caja.

Saldos de cierre

Podrá configurar la opción Considera los saldos de cierre como saldos de inicio para la siguiente apertura de caja.

Si la opción está marcada, estos saldos son tomados como apertura de estas cuentas en el próximo cierre que se realice. En cambio, si la opción no está tildada, los saldos no serán tomados en cuenta en la siguiente apertura de caja.

Transferencia entre cuentas

En esta sección seleccione el comprobante para Transferencia entre cuentas de tipo Otras. Este comprobante se utilizará para transferir el importe de la cuenta que generó un movimiento a su cuenta configurada como de transferencia para las cuentas de tipo 'Otras' o 'Tarjeta'.

Para completar este valor, podrá seleccionar entre aquellos comprobantes que sean de clase 7. Para más información consulte [Tipos de comprobante](#).

Además, en esta solapa debe seleccionar el comprobante para Transferencia entre cuentas de tipo Cartera. Este comprobante se utilizará para transferir el importe de la cuenta que generó un movimiento a su cuenta configurada como de transferencia para las cuentas de tipo 'Cartera'.

Para completar este valor, podrá seleccionar entre aquellos comprobantes que sean de clase 9. Para más información consulte [Tipos de comprobante](#).

Transferencia a administración

En esta sección seleccione el comprobante para Rendición a administración. Este comprobante se utiliza al momento de realizar la rendición de valores de las cajas.

También en esta solapa debe elegir el comprobante para la Transferencia a administración de sucursal. Este comprobante se utilizará para transferir los valores de una caja a la administración de la sucursal o al encargado de la misma.

Para los valores de esta solapa, podrá seleccionar entre aquellos comprobantes que sean de clase 2. Para más información consulte [Tipos de comprobante](#).

Transferencia a central

En esta solapa seleccione el comprobante para Transferencia a central. Este comprobante se utilizará para transferir los valores hacia central.

Para los valores de esta solapa, podrá seleccionar entre aquellos comprobantes que sean de clase 2. Para más información consulte [Tipos de comprobante](#).