

Agregar artículos al comprobante ingresando una cantidad equivalente (con doble unidad de medida)

Descripción

El sistema le permite administrar artículos con *doble unidad de medida* de stock, una de ellas se utiliza para llevar el stock y la otra para valorizar las operaciones.

Por ejemplo: hormas de queso que se venden por unidad, pero cotizan por kilo.

Tenga en cuenta que la unidad de medida que se utiliza para definir los precios de venta es la que configure como unidad de medida 1.

En caso que el artículo lleve doble unidad de medida, en todos los comprobantes que afectan stock, se informa la cantidad de stock expresada en la unidad de stock 1 y en la unidad de stock 2.

Si el sistema está configurado para que use *doble unidad de medida*, el artículo *usa doble unidad de medida* y la *equivalencia es aproximada*, al seleccionarlo se le solicitará automáticamente (*) el ingreso de la *cantidad equivalente*, expresada en la unidad de medida de stock que no fue informada en el renglón del comprobante.

[axoft_box title=»(*) Más información:» box_color=»#F0F0F0? title_color=»#444444? class=»axoft_box_blanco»]

Para activar el ingreso automático de la cantidad equivalente, marque el ítem Solicita el ingreso de la equivalencia en la solapa Parametrización de Preferencias.

Si no marca este ítem, el renglón quedará con una marca roja hasta que se ingresen las cantidades equivalentes requeridas, y no será posible grabar el comprobante hasta que las complete.

[/axoft_box]

Puede utilizar la tecla <F3> para completar la cantidad equivalente, de manera automática. Para calcularla, se toma la cantidad del artículo del renglón, y se aplica la equivalencia aproximada definida en el [artículo](#).

En el caso de utilizar una equivalencia 'Aproximada', puede definir un *porcentaje de desvío entre unidades de stock*, si desea controlar el desvío entre unidades de medida al ingresar comprobantes. Este control es solo un aviso informando que la cantidad ingresada no está dentro del rango sugerido, no limita el ingreso a realizar.

[axoft_service title=»Nota» icon=»icon: info-circle» icon_color=»#6f6f6f» size=»18? class=»ax-nota ax-nota-inner»]

Tenga en cuenta que, si la equivalencia es *Fija*, el sistema la calcula automáticamente. En este caso no se solicita cantidad equivalente.

[/axoft_service]

Para más información sobre como configurar el circuito de doble unidad de medida, y sus opciones posibles, consulte la [Guía sobre implementación de Doble Unidad de Medida](#).